



Beekbergse Wolhal & Hobbygigant
Oude Beekbergerweg 14
7321 DH Apeldoorn
Tel: 05 55 33 60 07
[www. Hobbygigant.nl](http://www.Hobbygigant.nl)



VILTEN TAS IN KABEL- NOPPENPATTERN

gewassen ca. 32 x 48 cm
ongewassen ca. 46 x 60 cm

De getallen tussen haakjes geven de maten voor het viltten aan, de getallen buiten de haakjes de maten na het viltten.

Materiaal: ca. 1000 g "Feltro" (100% scheerwol - krimpt bij het wassen ca. 30 - 40%, ll. = ca. 50 m/50 g) van Lana Grossa in donkergrijs gemêleerd (kl. 4); breinld. nr. 12; 1 haaknld. nr. 8 en 10; kleur- en verpovangdoekjes van Brauns-Heitmann.

Kabel-noppenpatroon: vlg. het breipatroon br. Dit laat de complete voor- resp. achterkant zien. De getallen rechtsbuiten geven de heeng. nld. aan. In de terugg. nld. de s. br., zoals ze zich voordoen resp. vlg. de tekenclaring. In de hoogte de 1e t/m 60e nld. 1x br. Voor het hengel de 61e - 66e nld. 1x br., dan deze 6 nld. steeds herh.

Stekenproef: 10 s. en 13 nld.

kabel-noppenpatroon ongewassen met nld. nr. 12 en dubbele draad = 10 x 10 cm.


Voorkant: 36 s. met nld. nr. 12 en dubbele draad opz. In kabel-noppenpatroon br., daarbij aan weersz. voor de vorm vanaf de 3e nld. telk. 13 s. als ingetkend meerd. = 62 s. Na 46 cm = 60 nld. vanaf de opzet aan de rechterraand 9 s. afk., de volg. 8 s. voor het hengel stilleggen en de overige 45 s. afk. Nu met de stilgelegde hengel-s. de kabel voorzetten, daarbij de 61e t/m 66e nld. steeds herh. Bij een hengsellengte van ca. 70 cm de s. aan de andere kant met maassteken aannaaien.

Achterkant: als de voorkant br.

Afwerken: zijnaden en bodemnaad dichtnaaien. De bovenste rand van de tas met dubbele draad en haaknld. nr. 10 met 1 rij kreeft-s. = v. van links naar rechts omhaken. De zijranden van de hengsels met nld. nr. 8 en enkele draad nog met telk. 1 rij kreeft-s. omhaken. Draden zorgvuldig instoppen.

Tas wassen en viltten: bij 40° inclusief centrifugeren in de wasmachine wassen. Hiertoe het beste nog 2 vuil- en verpovangdoekjes en een paar handdoeken in een soortgelijke kleur mee in de wasmachine doen, de machine echter niet geheel vullen. Dan met vloeibaar color-wasmiddel zonder extra programma's wassen. De tas nog nat in vorm trekken, met veel gekreukeld papier vullen en laten drogen.

Opgelet: u kunt uw tas ook in uw lievelingskleur breien! Bij de kleuren heeft u namelijk alle keus!



Tekenverklaring:

⊞ = kant-s.

□ = 1 s. r.

▢ = 1 s. av.


▤ = 1 s. ribbelpatroon: heeng. en terugg. nld. r. br.

▥ = 2 s. av. samenbr.


▧ = 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje meerd., in de terugg. nld. r. br.

▨ = 1 s. av. gedraaid uit het dwarsdraadje meerd., in de terugg. nld. r. br.

▩ = 1 nop: 4 s. uit 1 steek br. = 1 s. r., 1 s. r. gedraaid, 1 s. r., 1 s. r. gedraaid, keren, 4 s. av. br., keren, 4 s. r. br., keren, 4 s. av. br., keren, dan na elkaar de 2e t/m 4e s. over de 1e s. halen



= 6 s. naar links kruisen: 3 s. op een hulpnld. voor het werk leggen, de volg. 3 s. r. br., dan de 3 s. van de hulpnld. r. br.



= 6 s. naar rechts kruisen: 3 s. op een hulpnld. achter het werk leggen, de volg. 3 s. r. br., dan de 3 s. van de hulpnld. r. br.

Breipatroon

